



Liveansicht im Webbrowser Edge:

Bitte öffnen Sie die Einstellungen des Webbrowsers:

Unter dem Reiter „Standardbrowser“ nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor:

The screenshot shows the Microsoft Edge settings page for the 'Standardbrowser' (Default browser) section. The left sidebar contains a list of settings categories, with 'Standardbrowser' highlighted in a green box. The main content area is titled 'Standardbrowser' and contains three sections: 1. 'Microsoft Edge als Standardbrowser festlegen' with a button 'Als Standard festlegen'. 2. 'Internet Explorer-Kompatibilität' with a dropdown menu set to 'Nur inkompatible Websites (empfohlen)'. 3. 'Zulassen, dass Websites im Internet Explorer-Modus neu geladen werden' with a dropdown menu set to 'Zulassen' and a 'Neu starten' button. Below this is a section for 'Seiten im Internet Explorer-Modus' with a 'Hinzufügen' button. The browser's address bar shows 'edge://settings/defaultBrowser'.



Achten Sie drauf, dass die Einstellung wie folgt gesetzt ist:

## Internet Explorer-Kompatibilität

Internet Explorer darf Websites in Microsoft Edge öffnen [?](#)

Nur inkompatible Websites (empfohlen)

Sie können beim Browsen mit dem Internet Explorer festlegen, dass Websites automatisch in Microsoft Edge geöffnet werden.

Setzen Sie folgende Einstellung auf „Zulassen“

Zulassen, dass Websites im Internet Explorer-Modus neu geladen werden [?](#)

Wenn Sie in Microsoft Edge surfen und für eine Website aus Kompatibilitätsgründen der Internet Explorer benötigt wird, können Sie wählen, dass sie im Internet Explorer-Modus neu geladen wird

Starten Sie den Browser neu, damit die Änderung wirksam wird.

Zulassen

Standard

Zulassen

Nicht zulassen

Starten Sie nun hier den Browser neu:

Starten Sie den Browser neu, damit die Änderung wirksam wird.



Nun können Sie unter „Darstellung“ die Schaltfläche für den Internet Explorer in der Favoritenleiste einblenden:

### Einstellungen

Einstellungen durchsuchen

- Profile
- Datenschutz, Suche und Dienste
- Darstellung**
- Start, Startseite und neue Registerkarten
- Teilen, kopieren und einfügen
- Cookies und Websiteberechtigungen
- Standardbrowser
- Downloads
- Family Safety
- Sprachen
- Drucker
- System
- Einstellungen zurücksetzen
- Smartphone und andere Geräte
- Barrierefreiheit
- Infos zu Microsoft Edge

Ausblenden der Titelleiste in vertikalen Registerkarten

Vertikale Registerkarten für alle aktuellen Browserfenster anzeigen Aktivieren Deaktivieren


Favoritenleiste anzeigen Nur in neuen Tabs

Wählen Sie aus, welche Schaltflächen auf der Symbolleiste angezeigt werden sollen:

Schaltfläche „Startseite“	Schaltflächen-URL festlegen <input type="checkbox"/>
Schaltfläche „Erweiterungen“ <small>Die Schaltfläche „Erweiterungen“ wird automatisch in der Symbolleiste angezeigt, wenn eine oder mehrere Erweiterungen aktiviert sind.</small>	Automatisch anzeigen <input type="checkbox"/>
Schaltfläche "Favoriten"	<input checked="" type="checkbox"/>
Schaltfläche "Sammlungen"	<input checked="" type="checkbox"/>
Schaltfläche "Verlauf"	<input type="checkbox"/>
Schaltfläche "Downloads"	<input type="checkbox"/>
Schaltfläche "Mathe-Löser"	<input type="checkbox"/>
Schaltfläche "Zitate"	<input type="checkbox"/>
Schaltfläche "Internet Explorer-Modus"	<input checked="" type="checkbox"/>
Schaltfläche "Weberfassung"	<input type="checkbox"/>
Freigabe-Schaltfläche	<input type="checkbox"/>
Schaltfläche "Feedback"	<input type="checkbox"/>



Wenn Sie nun Die Weboberfläche im Browser öffnen, sollten Sie diese durch das anklicken des IE Mode neu laden können:



Sobald die Website im IE Mode geladen ist, funktioniert auch die Installation, der nötigen Plug Ins.